

Панель администратора

VK WorkSpace


Управление администраторами

Оглавление

Добавить администратора	3
Удалить администратора	4
Изменить права доступа администратора	4
Изменить пароль	5

Добавить администратора

Раздел **Администраторы** предназначен для управления списком администраторов. Вы можете добавлять и удалять администраторов, а также менять их права доступа.




The screenshot shows the AdminPanel interface with the following structure:

- Left sidebar:** Includes links for Пользователи, Администраторы (highlighted), Почта, Файловое хранилище, Мессенджер, Адресная книга, Структура компании, and Управление доменом.
- Main area:** Title "Администраторы 4". Subtitle "Пользователи". A "Добавить" button with a plus sign and a user icon.
- Table:** Displays four administrator entries with columns: Имя, E-mail, and Тип прав.

Имя	E-mail	Тип прав
Рузанов Артем	a.ruzanov@...ru	Администратор
admin	admin@admin.qdit	Владелец

- Перейдите в раздел **Администраторы**.
- Нажмите **Добавить**.
- Заполните форму и укажите права доступа администратора:



The dialog box has the following fields:

- A header "Добавить пользователя" with a close button "X".
- A large input field labeled "Добавить пользователя".
- A dropdown menu labeled "Тип прав" with the option "Владелец" selected.
- Two buttons at the bottom: a blue "Выслать приглашение" button and a grey "Отменить" button.

Владелец	Имеет все права по управлению проектом, в том числе назначение администраторских прав. Добавлять новых владельцев можно только с определенных доменов
Администратор	

Владелец	Имеет все права по управлению проектом, в том числе назначение администраторских прав. Добавлять новых владельцев можно только с определенных доменов
	Обладает всеми правами, кроме возможности управления списком администраторов. Администратором может быть только пользователь с аккаунтом внутри проекта
Администратор групп	Может управлять пользователями (создавать, редактировать, удалять) в тех группах, к которым имеет доступ. При создании администратора группы нужно отметить группы, к которым у него будет доступ
Аудитор ИБ	Может создавать отчеты, выгружать информацию о пользователях и просматривать любую информацию в панели администратора. Все действия на добавление/изменение/удаление запрещены
Аналитик ИБ	Может видеть содержимое писем для проведения последующего анализа, но не может удалять их — это исключает риск ошибочного или злоумышленного удаления важной информации
Эксперт ИБ	Не имеет доступа к полному содержимому (доступен просмотр ограниченной информации: отправитель, получатель, тема, дата и время), но на основе предоставленного анализа и сопроводительных материалов от аналитика ИБ может принимать решение об удалении писем, содержащих конфиденциальную информацию или иных данных, представляющих риск утечки

Чтобы стать администратором, пользователь должен принять приглашение. Оно придет в почтовый ящик, который вы указали при создании.

Удалить администратора

1. Перейдите в раздел **Администраторы**.
2. Напротив нужного администратора нажмите  → **Удалить**.
3. Подтвердите удаление.

Изменить права доступа администратора

1. Перейдите в раздел **Администраторы**.
2. Напротив нужного администратора нажмите  → **Изменить тип прав**.

3. Измените права.

4. Нажмите **Сохранить**.


Изменить пароль

Для учетной записи admin@admin.qdit:

- На главное странице веб-интерфейса установщика ([http://\[server-ip-address\]:8888/](http://[server-ip-address]:8888/)) перейдите в контейнер fmail (нажмите на ).
- Запустите шаг get_biz_owner (Создать супер-пользователя). Будет сгенерирован новый пароль.
- Чтобы узнать пароль, откройте файл bizOwner.pass, расположенный в директории с установщиком Почты onpremise-deployer_linux.

Для администратора, отличного от admin@admin.qdit:

- В панели администратора перейдите в раздел **Пользователи**.
- Найдите нужного пользователя, являющегося администратором, и нажмите на него. Откроется профиль пользователя.



Профиль пользователя

Семенов Антон Александрович
a.semenov@...ru

Редактировать Заблокировать Удалить

Безопасность

Сменить пароль
Изменить пароль пользователя

Последняя активность
Посмотреть действия пользователя

Войти как пользователь
Получить доступ к аккаунту

Почта

Настройки ящика
Занято 0 МБ

Права доступа к ящикам
Права на доступ в ящик отсутствуют

Синонимы пользователя
У пользователя отсутствуют синонимы

Группы рассылок
Пользователь не добавлен в группы рассылок

3. В блоке **Безопасность** нажмите на **Сменить пароль**.

4. Укажите новый пароль либо сгенерируйте его автоматически. Также можно отправить пользователю ссылку на самостоятельное восстановление пароля.

Для локального администратора на сервере инсталлятора


Под пользователем с правами root выполните `passwd deployer` и задайте новый пароль:

```
[root@...:~]# passwd deployer
Изменение пароля пользователя deployer
Новый пароль :
```

Либо под пользователем с правами root выполните `su -deployer`, затем выполните `passwd` и задайте пароль.

Если авторизация между инсталлятором и гипервизором выполняется не по ключу, а по паролю, станут недоступны опции инсталлятора (например, запуск шагов по настройке). В этом случае выполните действия:

1. Перейдите в веб-интерфейс инсталлятора [http://\[server-ip-address\]:8888/](http://[server-ip-address]:8888) и нажмите на  в строке гипервизора:




The screenshot shows the Hypervisor interface with a green progress bar at 93.33%. Below it is a list of hosts with their IP addresses and status indicators (green circles with numbers):

- hypervisor1 (127.0.0.1) db api storage
- registry1 (10.10.70.132)
- infraetcd1 (10.10.70.132)
- calico-libnetwork1 (10.10.70.132)
- calico-node1 (10.10.70.132)
- cadvisor1 (10.10.70.132)

A gear icon is highlighted in yellow in the top right corner of the interface.

Откроется страница гипервизора.

2. В верхней части страницы гипервизора нажмите  . Откроется форма с данными гипервизора:



The configuration form fields are:

- Роль: Роли
- IP: 10.12.15.1
- SSH-порт: 22
- Имя гипервизора: Hypervisor
- Имя пользователя: deployer
- Пароль: (redacted)
- Приватный ключ: dev7
- Data Center: DC1
- Теги: store,mail,etc...

At the bottom are two buttons: **Отмена** (Cancel) and **Добавить** (Add).

3. Обновите имя пользователя и пароль в соответствующих полях.

4. Нажмите **Обновить**.

Для администратора из ActiveDirectory

Если включена синхронизация пользователей из ActiveDirectory, пароль необходимо менять на стороне базы ActiveDirectory (так как авторизация происходит там).

Если пользователи были выгружены из ActiveDirectory, после чего синхронизация с ActiveDirectory была отключена, тогда пароль можно изменить в профиле пользователя в панели администратора (см. информацию выше).

 Технический писатель: Белова Ирина

 28 ноября 2025 г.