

Управление администраторами в панели администратора VK WorkSpace

Версия 1.23

Добавить администратора	3
Удалить администратора	3
Изменить права доступа администратора	4
Изменить пароль	4

Раздел **Администраторы** предназначен для управления списком администраторов. Вы можете добавлять и удалять администраторов, а также менять их права доступа.

AdminPanel

Пользователи

Администраторы

Почта

Файловое хранилище

Мессенджер

Адресная книга

Структура компании

Управление доменом

Администраторы 4

Пользователи

[Добавить](#)

Имя	E-mail	Тип прав
Рузанов Артем	a.ruzanov@... ru	Администратор
admin	admin@admin.qdit	Владелец

Добавить администратора

1. Перейдите в раздел **Администраторы**.
2. Нажмите **Добавить**.
3. Заполните форму и укажите права доступа администратора:

Добавить пользователя ✕

Тип прав

Владелец ▾

Выслать приглашение Отменить

Владелец	Владелец имеет все права по управлению проектом, в том числе назначение администраторских прав. Добавлять новых владельцев можно только с определенных доменов.
Администратор	Администратор обладает всеми правами, кроме возможности управления списком администраторов. Администратором может быть только пользователь с аккаунтом внутри проекта.
Администратор групп	Администратор группы может управлять пользователями (создавать, редактировать, удалять) в тех группах, к которым имеет доступ. При создании администратора группы нужно отметить группы, к которым у него будет доступ.

Чтобы стать администратором, пользователь должен принять приглашение. Оно придет в почтовый ящик, который вы указали при создании.

Удалить администратора

1. Перейдите в раздел **Администраторы**.
2. Напротив нужного администратора нажмите **⋮** → **Удалить**.

3. Подтвердите удаление.

Изменить права доступа администратора

1. Перейдите в раздел **Администраторы**.
2. Напротив нужного администратора нажмите  → **Изменить тип прав**.
3. Измените права.
4. Нажмите **Сохранить**.

Изменить пароль

Для учетной записи `admin@admin.qdit`:

1. На главной странице веб-интерфейса установщика (`http://[server-ip-address]:8888/`) перейдите в контейнер `fmail` (нажмите на .
2. Запустите шаг `get_biz_owner` (Создать супер-пользователя). Будет сгенерирован новый пароль.
3. Чтобы узнать пароль, откройте файл `bizOwner.pass`, расположенный в директории с установщиком Почты `onpremise-deployer_linux`.

Для администратора, отличного от `admin@admin.qdit`:

1. В панели администратора перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Найдите нужного пользователя, являющегося администратором, и нажмите на него. Откроется профиль пользователя.

Профиль пользователя



Семенов Антон Александрович
a.semenov@... .ru

 Редактировать  Заблокировать  Удалить

Безопасность	Почта
 Сменить пароль Изменить пароль пользователя	 Настройки ящика Занято 0 МБ
 Последняя активность Посмотреть действия пользователя	 Права доступа к ящикам Права на доступ в ящик отсутствуют
 Войти как пользователь Получить доступ к аккаунту	 Синонимы пользователя У пользователя отсутствуют синонимы
	 Группы рассылок Пользователь не добавлен в группы рассылок

3. В блоке **Безопасность** нажмите на **Сменить пароль**.
4. Укажите новый пароль либо сгенерируйте его автоматически. Также можно отправить пользователю ссылку на самостоятельное восстановление пароля.

Для локального администратора на сервере инсталлятора


Под пользователем с правами root выполните `passwd deployer` и задайте новый пароль:

```
[root@server-ip-address ~]# passwd deployer
Изменение пароля пользователя deployer
Новый пароль : █
```

Либо под пользователем с правами root выполните `su -deployer`, затем выполните `passwd` и задайте пароль.

Если авторизация между инсталлятором и гипервизором выполняется не по ключу, а по паролю, станут недоступны опции инсталлятора (например, запуск шагов по настройке). В этом случае выполните действия:

1. Перейдите в веб-интерфейс инсталлятора [http://\[server-ip-address\]:8888/](http://[server-ip-address]:8888/) и нажмите на  в строке гипервизора:



Откроется страница гипервизора.

2. В верхней части страницы гипервизора нажмите . Откроется форма с данными гипервизора:

Роль	IP	SSH-порт	Имя гипервизора
Роли	10.12.15.1	22	Hypervisor
Имя пользователя	Пароль	Приватный ключ	Data Center
deployer	●●●●●●●●●●	dev7	DC1
Теги	store,mail,etc...		
Отмена		Добавить	

3. Обновите имя пользователя и пароль в соответствующих полях.
4. Нажмите **Обновить**.

Для администратора из ActiveDirectory

Если включена синхронизация пользователей из ActiveDirectory, пароль необходимо менять на стороне базы ActiveDirectory (так как авторизация происходит там).

Если пользователи были выгружены из ActiveDirectory, после чего синхронизация с ActiveDirectory была отключена, тогда пароль можно изменить в профиле пользователя в панели администратора (см. информацию выше).

 Автор: Белова Ирина

 9 декабря 2024 г.